



## FICHE PROJET - MODOP VIDEO

### Migration XP - Seven

**FP 058U**

Version A.01

Page 1 sur 2

**FP 058U - A.01**

Informations générales relatives à une migration de Modop d'une machine XP vers une machine Seven

### Précautions

#### 1/ Administrateur

**Il est fortement déconseillé, lors de l'installation de MODOP VIDEO, de modifier temporairement les droits de l'utilisateur final.**

Pour une installation optimale,

1/ se connecter sur un compte **administrateur permanent** et installer MODOP VIDEO

2/ puis basculer sur le compte final de l'utilisateur pour réaliser les tests d'installation et migrations éventuelles.

#### 2/ Paramètres

**Rappel :** Les paramètres de configuration de MODOP VIDEO, dans le cas d'une installation en mode serveur, sont partagés par **l'ensemble des machines du parc.**

Il est fortement déconseillé de modifier les chemins « Mes modops », « Mes captures », « Mes archives serveurs », sans une concertation préalable avec le responsable MODOP VIDEO de votre entreprise.

Les kits d'installations fournis : **setup...XP.exe** ou **setup...Seven.exe** intègrent les paramètres de configuration.

#### 3.1/ Migration vers nouvelle machine

Transfert des Modop locaux **d'une ancienne machine vers une nouvelle**

**Configuration :** Machine XP (32 bits) vers **nouvelle** machine Seven (32 bits)

- Récupérer tous les fichiers \*.abs situés dans le répertoire « program files\modop vidéo ultra\Data » (XP)
- Copier ces fichiers dans le répertoire de **l'utilisateur** sous « C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Modop Video Ultra\Data »

#### 3.2/ Migration de l'OS sans changement de machine

La migration d'un OS XP vers SEVEN, **sans changement de machine**, peut entraîner la disparition des modes opératoires locaux.

Dans ce cas, merci de nous contacter :

Axaune *fidelity*

03 85 55 21 81



## FICHE PROJET - MODOP VIDEO

### Migration XP - Seven

**FP 058U**

Version A.01

Page 2 sur 2

#### 4/ Répertoires à Archiver

Les répertoires de définition des modes opératoires locaux d'une machine sont les suivants :

- Seven 32 bits :  
« C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Modop Video Ultra\Data »
- Seven 64 bits :  
« C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Modop Video Ultra\Data »
- XP 32 bits :  
« C:\Program Files\Modop Video Ultra\Data »

#### Conclusion :

X	Etat de la fiche	Date	Etat
	En Cours	03/07/2012	Création Arnaud FREREJEAN
	Autre :		
X	Terminé		