



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop

FP 082U

Version A.01

Page 1 sur 10

FP 082U - Rôle	Description des répertoires et fichiers principaux du logiciel MODOP VIDEO. <ul style="list-style-type: none">• Applicable : Modop Vidéo Ultra 3.4 et +
Complément documentaire	Voir les fiches projet <ul style="list-style-type: none">• Voir fiche projet FP054-DU-Pre-requis-Architecture-Serveur
Contenu du document	Contenu du document <ul style="list-style-type: none">• Terminologie / Principes• Liste des fichiers essentiels• Autres fichiers importants• Répertoires utilisés (Installation serveur)• Répertoires / Fichiers : Description
Terminologie / Principes	
Publication	<p>La publication consiste en la diffusion sur un espace disque dédié, en général un serveur, des documents numériques générés par MODOP VIDEO (PDF / DOC / HTML et WMV).</p> <p>Cette publication s'effectue dans le répertoire de publication après validation et archivages des modes opératoires.</p>
Archivage	<p>Consiste en la diffusion sur un espace disque dédié, de l'ensemble des données permettant de reconstruire et modifier les modes opératoires. Chaque mode opératoire est archivé dans un et un seul fichier.</p> <p>Seules les données minimales sont conservées. Cela signifie que les fichiers vidéo d'origine ne sont pas entièrement archivés. Seules les parties de vidéo utilisées sont conservées.</p>



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop

FP 082U

Version A.01

Page 2 sur 10

Liste des fichiers essentiels

Fichiers ABS

Fichier de base de données utilisé pour stocker :

- Soit les paramètres de MODOP VIDEO : « prm.abs »
- Soit les informations de construction des modes opératoires : « xxxx_a_b_c.abs »
- Soit la liste des modes opératoires : « MainServeur.abs » (sur le serveur) et « Main.abs » (en local sur un poste)
- Soit pour stocker les informations de connexion à la licence « serveur.abs »

Fichiers Vidéo bruts

Fichiers vidéo utilisés pour construire les modes opératoires

Remarque Les fichiers vidéo bruts sont nécessaires à la reconstruction des modes opératoires **tant que le mode opératoire n'est pas validé et archivé**. A Partir de ce moment, les fichiers vidéo bruts ne sont plus utilisés. Cela signifie que les modes opératoires situés dans le répertoire d'archives suffisent à reconstruire les modes opératoires*

*Il peut arriver, dans certains cas d'utilisation avancés, que des fichiers complémentaires soient nécessaires (transitions sonores, langue d'utilisation ... qui auraient été personnalisées)

Autres fichiers importants

Fichiers *.LIB

Fichier contenant les images de l'éditeur d'icône (**LIB**rairies)

Fichiers *.PRMM

Fichier modèle de construction des documents PDF, Word, HTML (**PaRaM**ètres **Mod**èles)

LstChamp_list.prmc

Fichier de définition des champs de classement (**PaRaM**ètres **Classement**)

MVUltra.prm

Fichier de configuration de Modop

*.LNG

Fichier de configuration de langue (importants si ceux-ci ont été modifiés)



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop

FP 082U

Version A.01

Page 3 sur 10

Répertoires utilisés (Installation serveur)

Serveur	<p>Le serveur contient</p> <p>Répertoire de publication :</p> <ul style="list-style-type: none">Le répertoire de publication (par défaut : x:\MesExports Serveur) qui contient les fichiers vidéo, documentation papier et informations d'indexation accessibles à la consultation (fichier wmv, mp4, doc, htm, jpg, xml) <p>Répertoire d'archivage :</p> <ul style="list-style-type: none">Le répertoire de archivage (par défaut : x:\MesArchives Serveur), qui contient toutes les informations permettant de reconstruire les modes opératoires (archivés). Ce répertoire contient<ul style="list-style-type: none">Une série de fichier « .abs »Les informations de configuration situées dans le répertoire \prm <p>Répertoire de gestion des licences :</p> <ul style="list-style-type: none">Le répertoire de gestion des licences, en général x:\Licences, qui contient les fichiers de gestion de l'activation des licences en mode serveur
Postes clients	<p>Les postes clients utilisent les répertoires suivants :</p> <p>Répertoire de l'environnement de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"><<Users>>\Documents\MV_Workspace (Mes documents MV_Workspace) <p>Répertoire temporaire de construction :</p> <ul style="list-style-type: none"><<Users>>\Documents\MV_temp (Mes documents MV_temp) <p>Répertoire de débogage :</p> <ul style="list-style-type: none"><<Users>>\Documents\MVU (Mes documents MVU) <p>Répertoire de travail :</p> <ul style="list-style-type: none">C:\Mes Modop (configurable dans modop)C:\Mes captures (configurable dans modop) <p>Répertoire de définition des données de construction des modes opératoires</p> <ul style="list-style-type: none"><<User>>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Modop Video Ultra (seven 64)C:\Program Files\Modop Video Ultra\Data (XP 32, si administrateur du poste) <p>Répertoire d'activation et gestion des licences (local au poste)</p> <ul style="list-style-type: none">C:\ProgramData\MVU (Seven)C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MVU (XP)C:\Users\All Users\MVU (Vista)



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop

FP 082U


Version A.01

Page 4 sur 10

Répertoires / Fichiers : Descriptions

Licence Serveur :

Répertoire de Licence sur le Serveur




Emplacement : Répertoire variable selon installation

- x:\Licences (répertoire de licence sur le serveur)

Licence Local :

Répertoire de Licence sur les postes clients



Emplacement : Répertoire variable selon installation :

- C:\ProgramData\MVU (Seven)
- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MVU (XP)
- C:\Users\All Users\MVU (Vista)



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop


FP 082U

Version A.01

Page 5 sur 10

Serveur :

Publication (Exports
Serveur)




Emplacement :

- Répertoire configurable dans Modop (C:\MesExportsServeur par défaut)

Répertoire de publication des modes opératoires (**validés / archivés**)

Serveur :

Archivages (Données de
constructions archivées)



Emplacement :

- Répertoire configurable dans Modop (C:\MesArchivesServeur par défaut)



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop


FP 082U

Version A.01

Page 6 sur 10

Local :

Chemin d'installation




Répertoire d'installation :

- C:\Program Files\Modop Video Ultra (XP et seven 32)
- C:\Program Files (x86)\Modop Video Ultra (Seven 64)

Local :

Vidéos d'origine



Emplacement :

- C:\Mes captures (configurable dans modop)

Remarque Et tout répertoire contenant les fichiers vidéo utilisées



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop

FP 082U

Version A.01

Page 7 sur 10


Local :

Données de construction des modes opératoires (local)

Répertoire variable selon installation et droits de l'utilisateur
- C:\Program Files\Modop Video Ultra\Data (XP Administrateur)
- <<User>>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Modop Video Ultra (Seven tous les utilisateurs)

Fichiers de construction des modes opératoires

Liste des fichiers de la visiotech (local à la machine, donc non archivés)



Répertoire variable selon installation et droits de l'utilisateur :

- C:\Program Files\Modop Video Ultra\Data (XP Administrateur)
- <<User>>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Modop Video Ultra (Seven tous les utilisateurs)


Local :

Modes opératoires de la machine (avant archivage)

Répertoire configurable dans Modop

Fichiers Modop vidéo

Fichiers Modop papier



Emplacement :

- C:\Mes Modops (configurable dans modop)



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop

FP 082U

Version A.01

Page 8 sur 10

Local :

**Répertoire Traces /
débugage**

Fichier de configuration des
options de debugage
(Prioritaire)

Fichiers de trace de Modop

Fichiers de trace de l'outil
d'administration

Fichiers intermédiaires de
génération et conversion
MP4,
Rapports de l'outil
d'administration

**Mes documents\
MVU**

fModopParams.ini

trace_MVUx.log

trace_MVU_TOOLSx.log

Autres fichiers

Emplacement :

- Mes documents\MVU



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop


FP 082U

Version A.01

Page 9 sur 10

Local :

Espace de travail



Emplacement :

- Mes documents\MV_Workspace



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

Architecture générale Modop

FP 082U

Version A.01

Page 10 sur 10

Local :

Répertoire temporaire

Fichiers temporaires de construction des Modop

**Mes documents\
MV_Temp**

Fichiers

Emplacement :

- Mes documents\MV_Temp

Conclusion :

X	Etat de la fiche	Date	Etat
	En Cours	02/04/2012	Création Nathalie FIGUEIRA
	Autre :	22/04/2012	MAJ Arnaud FREREJEAN
X	Terminé	29/01/2013	MAJ Arnaud FREREJEAN