


	FICHE PROJET - MODOP VIDEO AXAUNE - Documentations Utilisateur Configuration des répertoires et paramètres Vidéo	FP 127U
		Version A.01
		Page 1 sur 3

Rôle	Description de la procédure d'installation de ModOP Vidéo 3.6R0x et +
Informations	
Applicable	Modop Vidéo MV 3.6R0x et + – Pour OS 32 ou 64 bits
Procédure animée	Non disponible
Droits d'accès	Dans le cas d'une installation en mode serveur, <ul style="list-style-type: none"> chaque utilisateur (profil) doit posséder les droits complets d'accès au répertoire <<Modop>> sur le serveur.

1/ Configuration des répertoires	
Connecté utilisateur standard	
Etape 1.1	<ul style="list-style-type: none"> Lancer ModOp Vidéo Ultra Passer aux étapes suivantes et saisir les paramètres définis par l'équipe projet
Etape 1.2	Une fois le logiciel lancé, cliquez sur « paramétrer le logiciel » : Vous pouvez notamment <ul style="list-style-type: none"> dans l'onglet Archives, configurer le répertoire d'archivage des modes opératoires Validés. dans l'onglet général, configurer l'emplacement des modes opératoires en cours de création sur la machine, le répertoire par défaut de stockage des Vidéos sur la machine, l'emplacement du répertoire de publication Plus de détail dans la Fiche Projet « FP054-DU-Pre-requis-Architecture-... »
Etape 1.3	Dans l'onglet « archives », définir l'adresse des dossiers  <p>« Mes Modops » Archivés : <<Modop>>\Archives</p>



FICHE PROJET - MODOP VIDEO
AXAUNE - Documentations Utilisateur
Configuration des répertoires et paramètres Vidéo

FP 127U

Version A.01

Page 2 sur 3

1/ Configuration des répertoires

Connecté utilisateur standard

Etape 1.4 Dans l'onglet « Général », définir l'adresse des dossiers

- « Mes Captures » local : C:\Mes captures
- « Mes Modops » non publiés : C:\Mes Modops
- « Mes Modops » publiés : <<Modop>>\Publications



FICHE PROJET - MODOP VIDEO
AXAUNE - Documentations Utilisateur
Configuration des répertoires et paramètres Vidéo

FP 127U

Version A.01

Page 3 sur 3

2/ Configuration des paramètres Vidéo

Connecté utilisateur standard

Etape 2.1


- Lancer ModOp Vidéo Ultra
- Passer aux étapes suivantes et saisir les paramètres définis par l'équipe projet

Etape 2.2 Une fois le logiciel lancé, cliquez sur « paramétrer le logiciel » :
 Vous pouvez notamment configurer

- Les paramètres de conversion des fichiers d'origine (MOV Conversion)
- La qualité de sortie des fichiers Vidéo
- La qualité de sortie des fichiers MP4

Plus de détail dans Fiche Projet « FP112-DU-Qualite-Video-Taille-Fichier... »

Etape 2.3 Dans l'onglet « capture », définir les paramètres de conversion, génération ...



Paramètres conseillés :

« MOV Conversion » : **STD-2596**

« WMV Output Quality » : **30-1s-090**

« MPG4 Parameters » : **STD-15-01**

Conclusion :

X	Etat de la fiche	Date	Etat
	En Cours	27/10/2014	Création
	Autre :		
X	Terminé		